

HERRAMIENTAS



1. Excel

Importar

Versiones (Premium y e- Premium, Expert y ORG). Suinowebbs le brinda la herramienta de importar datos desde una hoja de Excel al programa realizando los siguientes pasos:

- La Hoja electrónica se puede crear directamente desde Excel teniendo en cuenta lo siguiente:
- En la hoja electrónica los datos se deben colocar solamente en la Hoja 1.
- Se deben colocar los títulos de cada columna y debajo de estas los datos. Por Ej.:

	A	B	C	D	E
1					
2	SALIDAS				
3					
4	IDANIMAL	PESO	VALOR		
5	201	450	1260000		
6	202	440	1232000		
7	203	420	1176000		
8	204	380	1064000		
9	205	460	1288000		
10	206	450	1260000		
11	207	480	1344000		
12	208	370	1036000		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					


Este procedimiento se puede hacer desde cualquier computadora o sistemas móviles que corran Excel.

-Los animales en cuestión tienen que estar previamente en la Base de datos, si no están registrados el sistema no admitirá el dato.


-Al terminar el trabajo de captura de datos en campo como un pesaje, servicios etc.

- Se guardan los datos, se aplica dedo sostenido en el Archivo que está en la Tablet y se comparte vía bluetooth para que pase a la computadora

- Después de capturados los datos en Excel se procede a importar los datos tomando la opción, **Importar**.



-Se indica al programa la ubicación del Archivo de Excel y se abre la hoja electrónica desde SuinoWebs. En este caso la carpeta Tablet Bluetooth del escritorio.



Al tomar el archivo se abre la ventana siguiente en la cual se debe indicar la fila en la que quedaron los encabezados de la columna de Excel en este caso corresponde a la fila donde esta No Animal, Fecha de Parto...



Se da clic en Aceptar y el sistema pasa al formulario en donde se debe declarar qué columna de Excel corresponde con cada entrada preestablecida del SuinoWebs para que este interprete adecuadamente cada campo.



The screenshot shows a web application window titled "Carga electrónica de partos". Inside, there is a section titled "Seleccione los campos" with several dropdown menus. The first dropdown is labeled "Nombre Madre" and has "No Animal" selected. Below it is a "Microchip" dropdown with "*****" selected. Then, there is a "Fecha" dropdown with "Fecha de parto" selected, and a date picker showing "24/ abr /2013". Below that is a "No Crías Nacidas" dropdown with "*****" selected. At the bottom, there are two rows of fields for offspring. The first row has "Id Cría 1" (dropdown), "Sexo Cría 1" (dropdown with "Sexo" selected), and "Peso Cría 1" (dropdown with "*****" selected). The second row has "Id Cría 2" (dropdown), "Sexo Cría 2" (dropdown), and "Peso Cría 2" (dropdown). At the very bottom are two buttons: "Cargar" and "Cancelar".

Se deben escoger dentro de las listas desplegables las opciones que corresponden con las columnas de la hoja de Excel. Por Ej. Nombre animal correspondería con el título de la columna de Excel en la que se colocaron la lista de Identificaciones de los animales.

Se toma la opción cargar y el programa automáticamente importará los datos y los asignará a los animales correspondientes. Al finalizar si ha ocurrido alguna inconsistencia el sistema reportará un **Log de errores**, los errores identificados por el programa se deben solucionar corrigiendo los datos o ingresándolos manualmente.

2.EXPORTAR




-Vaya a la opción Excel y dentro de esta Exportar.

-Exportar a Excel de la Tablet o Celular Android.

- Sincronice y empareje la computadora con la Tablet o el celular vía Bluetooth, siga las instrucciones del equipo


- En propiedades de Bluetooth configure: o Permitir que otros equipos Bluetooth encuentren este equipó

-Cree un archivo de salida de Excel en carpeta Tablet BlueTooth que se creó en el escritorio, siguiendo los siguientes pasos:



- Tome compartir y en esta la opción de chulo a “Permite que todos los dispositivos remotos Explorar, enviar y recibir imágenes, música y otros archivos”.

- En Explorar cree una carpeta en el escritorio del computador, llámela “Tablet Bluetooth”



- Vaya a la opción Electrónica y dentro de esta Exportar.

- Cree un archivo de salida de Excel en carpeta Tablet BlueTooth que se creó en el escritorio, siguiendo los siguientes pasos:

Período de proyección

Intervalo o fecha de proyección:

Todos los datos de un listado se calculan teniendo en cuenta el intervalo o fecha de proyección.



Fecha de proyección:
06/ jul /2015

☐ Ver Filtro

- El archivo se crea con el nombre que se desee en las columnas del que va a tener la Hoja de Excel se pueden tomar desde las ya predeterminadas en el SuinoWebs.

Asistente de listados personalizados

Bienvenido

Al asistente de listados de su aplicación Taurus.

Seleccione uno de los listados que ha creado anteriormente y oprima "Terminar" o elija "Siguiente" para elaborar uno nuevo.

Si desea eliminar o renombrar alguno de sus listados personalizados, señálelo con el botón derecho del mouse elija la opción deseada.




Tablet_Animales
Tablet_Leche
Tablet_Listado
Tablet_Palpación
Tablet_Partos

O dando siguiente se pueden crear de manera personalizada, al generarse esta hoja la ventaja es que ya salen las identificaciones de los animales con sus datos desde el Programa disminuyendo errores, para que salgan las columnas en blanco para tomar los datos de campo se deben escoger del personalizado los campos que inician con la palabra "Columna", si se desea desde Excel se pueden adicionar más columnas o editar las generadas por el Programa.

-Se va a Excel, en la carpeta TabletBluetooth del escritorio, se abre la hoja electrónica y se verifican los datos.

2. ELECTRÓNICA



LECTOR DE CHIP, CELOTOR® RFID READER


- Sensor de Microchip (Versiones Premium, e- Premium y Técnico).
- CELOTOR FDX-B READER: Es un equipo diseñado y optimizado en conjunto con SuinoWebs, para máxima resistencia, bajo consumo de energía, facilidad de uso y bajo costo.

Características Generales:	
Compatibilidad	ISO 11784 & 11785 FDX-B
Interface de comunicación	Bluetooth v2.0 Modo esclavo (10 metros)
Interface de usuario	Pulsador y Sonido
Alimentación	Baterías internas, No recargables, No reemplazables
Frecuencia	134.2 Khz
Distancia de Lectura	15 cm con FDX/30 mm del microchip, en la mejor orientación (alineados y estáticos)
Vida Útil	20.000 lecturas o un año lo que suceda primero.
Memoria	No tiene
Hermeticidad	IP68 para la versión comercial.
Fabricante	LOGSENT SAS
Marca	CELOTOR®
Material	ABS


. Configuración del Lector de Microchips:

CELOTOR FDX-B READER cuenta con un único pulsador que activa los circuitos, el modulo Bluetooth y la antena lectora de RFID. Es requisito indispensable emparejar el equipo con un terminal Bluetooth maestro que puede ser un Smartphone, Tablet, PC o cualquier terminal con comunicación Bluetooth.


1. Sincronice y empareje la computadora con el lector vía Bluetooth.
2. Active el Bluetooth del equipo.




3. Después de activado el Bluetooth, en configuración, seleccionar; Agregar un dispositivo Bluetooth.



3. Presionar el pulsador, en este momento se escuchara un “Beep” y el módulo Bluetooth se hace visible a cualquier dispositivo en un radio de diez metros con el nombre “HC-06” o “CELOTOR FDX-B READER” y permanecerá así durante 4 minutos.



4. Iniciar la conexión Bluetooth autenticándose con la contraseña: 1234 o 0000



5. Diríjase a Puertos COM.



6. Una vez salga el Puerto COM, tome el número del COM Saliente e ingréselo al TaurusWebs ubicado en Herramientas, Parámetros, Puertos.



Parámetros generales

Suplementación Preventiva Otros Índices PUC Inventario Productividad Identificaciones Títulos **Puertos**

Seleccione los puertos a utilizar

Lector

Puerto:

Velocidad:

Báscula

Puerto:

Velocidad:

Aplicar

Aceptar

Parámetros generales

Suplementación Preventiva Otros Índices PUC Inventario Productividad Identificaciones Títulos **Puertos**

Seleccione los puertos a utilizar

Lector

Puerto:

Velocidad:

Báscula

Puerto:

Velocidad:

Aplicar

Aceptar

Parámetros generales

Suplementación Preventiva Otros Índices PUC Inventario Productividad Identificaciones Títulos **Puertos**

Seleccione los puertos a utilizar

Lector

Puerto: COM4
Velocidad: 9600

Báscula

Puerto: Seleccionar Puerto
Velocidad: 9600

Aplicar

Aceptar

7. Una vez ya este aceptado el Puerto diríjase a la ficha individual o elija el puerto ya sea por **Ficha individual** o por **Herramientas, Electrónica, Lector Microchip**.

Identificación: 104 Categoría: Vaca Edad: 11 años 5 meses

Reseña Datos Creador Localización Preventiva Curativa Parto 6 Parto 7

Microchip: [] Padre: [] Sexo: Macho
Identificación: 104 Raza padre: []
No. asociación: [] No. asoci.: []
Nacimiento: 01/ene/2004 Madre: []
Motivo ingreso: Nacimiento
Ingreso granja: 01/ene/2004
Ingreso sistema: 25/oct/2013
Fecha destete: []
Motivo salida: []
Fecha salida: []
Puntaje: 0 Comentarios: []
Posic. Tatuaje: []

Captura Microchip
Por favor lea la orejera.
Aceptar Cancelar


Historia Trazabilidad EPD y ACC Bonar Grupos Genealogía Valor Foto

Lector Cámara Lector ITH

Lector Microchip


- Ficha Animal
- Movimiento Potreros
- Grupos
- Salida Animales
- Servicios
- Palpación
- Partos
- Control Lechero
- Secados
- Destetes
- Peso
- Condición Corporal
- Salud Preventiva
- Salud Curativa

8. Acercar el lector al microchip y presionar el pulsador, la búsqueda del microchip se realiza únicamente durante tres segundos por lo cual es recomendable primero acercar el lector y luego pulsar.




9. Si hay lectura correcta de un microchip entonces se produce un “Beep” interrumpido y el dispositivo envía el ID del microchip al TaurusWebs con el siguiente formato:

999_123456789123 <cr> <lf> donde los tres primeros dígitos corresponden al código del país separados por un guion bajo del ID de 12 dígitos y seguidos por un “Enter”.



10. Una vez aparezca correctamente el número de microchip haga clic en **Aceptar**.



Identificación: BDA 097 001S Categoría: Camero Edad: 7 años 3 meses

Reseña Localización Preventiva Curativa Medición Ultrasonido P.Escrotal Fertilidad Peso Lana

Microchip: 942 000000281815 ... Padre: HHD 267N ...

Identificación: BDA 097 001S Raza padre: 100% Do

Registro: No. asoc.: HHD 276N

Nacimiento: 24/feb/2008 Madre: HHD 01020 ...

Motivo ingreso: Compra Raza madre: 100% Do

Ingreso granja: 16/abr/2010 No. asoc.: AMCO A11240 L.A.

Ingreso sistema: 04/may/2010 Raza: 100% Do ...

Fecha destete: 05-abr-2008 Tipo Parto: Sencillo

Tipo destete: SI Concepción: MI

Motivo salida: Color: Blanco

Fecha salida: Pos. Prefijo: Oreja derecha

Calificación: 0 Pos.Cns.Letra: Oreja izquierda

Pos.Identif.: Oreja derecha Comentarios:

Sexo: ☒ Macho ☐ Hembra ☐ Pajilla ☒ Reprod. ☐ Castrado

Número Parto: 0

11. Se repiten los pasos 8, 9 y 10 por cada lectura.

12. El lector termina la conexión Bluetooth si transcurren 4 minutos sin actividad, en caso de requerirse nuevas lecturas se deberá iniciar desde el paso 1.

Bascula Electrónica

-Desde la báscula electrónica se pueden importar datos a la Base de datos; de la siguiente manera:


En Herramientas Parámetros tome la opción Puertos y configure el puerto "com" y la velocidad de la báscula y/o el sensor de chips, esta información se obtiene del administrador de dispositivos del Windows y del manual del equipo respectivamente. Los equipos deben ser ISO compatibles.



-Tenga en cuenta que si usa cable convertidor de Puerto serial a USB el cable utilizado sea compatible con el Windows del equipo 7 y/o 8, de lo contrario saldrá error 8020.


• Los animales en cuestión tienen que estar previamente en la Base de datos, sino están registrados el sistema no admitirá el dato.

Del menú Sensor de Microchips tome la opción Peso.




Microchips leídos					
	ID Animal	Microchip	Peso	Días últ. pesaje	GDP (Kgs)
*					

3. CAMARA



Enseguida aparece el siguiente cuadro:



1-En esta ventana, usted debe elegir el Animal y la foto del animal en la ubicación correspondiente.



Nota: En la ficha de cada animal, al hacer click en el botón de la cámara



se tiene la

opción de ver la foto del animal, la cual se tiene que haber previamente vinculado por herramientas, vincular foto.

LECTOR ITH




CELOTOR ITH es un DataLogger de temperatura y humedad ambiente para uso exterior, ideal para almacenar lecturas de temperatura y humedad y luego transferirlas mediante Bluetooth a un software de análisis.

Características Generales:	
Desarrollo exclusivo	Oviswebs
Exactitud para temperatura	$\pm 0.25^{\circ}\text{C}$
Rango de temperatura	-10°C a 50°C
Fabricante sensor temperatura	Texas Instrument
Exactitud para humedad 11%RH a 89% RH	3%
Hysteresis	2%
Fabricante sensor humedad	Honeywell
Alimentación	Baterías internas, No recargables, No reemplazables
Frecuencia de muestreo	60 minutos
Vida Útil	2 años
Memoria interna	512 Kbytes
Interface	Bluetooth v2.0 Modo esclavo (10 m)
Fabricante	LOGSENT SAS


Instrucciones de uso:

CELOTOR ITH cuenta con un único pulsador en la parte central inferior que activa la transferencia de los datos de memoria hacia un terminal Bluetooth maestro que puede ser un Smartphone, Tablet, PC o cualquier terminal con comunicación Bluetooth.


1. Acercar el equipo al terminal Bluetooth maestro a una distancia inferior de 10 metros y presionar el pulsador durante 2 segundos, se debe encender una luz interna intermitente.
2. Sincronice y empareje la computadora con el lector vía Bluetooth.
3. Active el Bluetooth del equipo.




4. Después de activado el Bluetooth, en configuración, seleccionar; Agregar un dispositivo Bluetooth.




5. El módulo Bluetooth se hace visible a cualquier dispositivo en un radio de diez metros con el nombre “HC-” y el número que corresponda al COM del dispositivo por ejemplo “HC-06” y permanecerá así durante 4 minutos.




6. Iniciar la conexión Bluetooth autenticándose con la contraseña: 1234 o 0000




7. Diríjase a **Puertos COM**.



8. Una vez salga el Puerto COM, tome el número del COM Saliente e ingréselo al OvisWebs ubicado en **Herramientas**, **Electrónica**, **Lector ITH**.




Seleccione el puerto COM y se realiza la lectura.



9. En caso de error en la comunicación reiniciar desde el paso 1.

10. El modulo Bluetooth se suspende automáticamente si transcurren 4 minutos desde que se presiona el pulsador sin iniciar transferencia de datos. Para reiniciar regresar al paso 1.


3.WEB



3.1 SINCRONIZAR

SuinoWebs permite subir información a la Internet desde la base de datos o simultáneamente en diferentes equipos para posteriormente ser observada desde la página web.

SINCRONIZACIÓN CON INTERNET



ARCHIVO FINCA INSUMOS POTREROS POBLACION

Finca Temperatura Humedad Lluvias Mapa
Relativa

Registrar Localización

Información de la Finca

Generales Propietario Clima Equipos Agua Adicionales

Nombre granja : San Isidro

País: Colombia (CO)

Depto o Estado: ANTIOQUIA

Municipio : RIONEGRO

Vereda o Localidad : Belen

Latitud : 6.1

Longitud : -75.3

Hectáreas : 100

Explotación : Cría comercial

Usuario Web : xxxxxxxx

Contraseña Web : xxxxxxxx

Aceptar Cancelar Grabar

-Diligencie la información de la finca en la opción registros, además de los datos de la finca defina su usuario Web y contraseña Web que se utilizarán para acceder a la finca desde Internet.

3.1.1 Subir Datos a Internet (Versión Premium, e-Premium, ORG)

Versión ORG: Seleccione la opción Sincronizar y aparece la siguiente ventana:




Tabla	Nuevos Enviados	Actualizados Enviados	Descargados
Aborto	0	0	0
Actividad Categoría	0	0	0
Aforo	0	0	0
Ajuste Evaluación Genét...	0	0	0
Animal	0	0	0
Animal ACC	0	0	0
Animal Entrada	0	0	0
Animal EPD	0	0	0
Animal Paza	0	0	0
Animal Salida	0	0	0
Calor Servicio	0	0	0
Condición Corporal	0	0	0
Control Lechero	0	0	0
Control Mastitis	0	0	0
Curativa	0	0	0
Destete	0	0	0
Economía	0	0	0
Email Datos	0	0	0
Email Mensaje	0	0	0

Ejecutar

SuinoWebs automáticamente enviará la información al servidor, si faltan datos de la reseña de la finca el programa las solicitará.


Al finalizar la sincronización la finca puede crear un grupo o inscribirse en uno existente, esto no es obligatorio, se utiliza cuando se tienen varias fincas a las que se les quiere consolidar información por ejemplo una cooperativa de productores, un trabajo de investigación, una empresa ganadera con varias ganaderías etc.

MULTIFINCA Y MONOFINCA

En Línea

Después de sincronizar la granja en Internet, para acceder a la información de la finca en línea vaya a www.suinowebs.com opción **En línea**.

CALENDARIO WEB



Mensajes a e-mail

Mensajes a e-mail

Correo electrónico

Nombre del remitente


Programa sus mensajes de correo electrónico

	Día	Mes	Año	Comentarios	Animal
*					

Esta herramienta permite enviar mensaje a e-mail con una programación de día, mes, año, comentarios y animal, donde usted puede adicionar algún evento importante en su finca, por ejemplo: Partos, palpaciones, tratamientos clínicos etc., los cuales pueden ser controlados y ejecutados o simplemente recordados gracias a los e-mails.

4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

5. ESCRITORIO




SuinoWebs, cuenta con otras herramientas útiles para el ingreso de datos entre estas:

1. Pantalla Inicial:

Al seleccionar esta opción el programa se ubicara en la pantalla inicial, permitiendo que usted reactive nuevamente sus tareas.


2. Calculadora:

Esta útil herramienta se encuentra, representada con el botón



3. Calculadora de fechas:

Ubicando el cursor y haciendo click en esta herramienta, se tendrá acceso a la calculadora de fechas de SuinoWebs, donde se podrá ubicar en fechas tanto retrospectivas como prospectivas.



- Esta calculadora de fechas puede ser empleada para:

Restar y Sumar Fechas

Esta opción permite calcular una fecha desconocida (sea anterior o posterior), partiendo de un número de días conocidos los cuales se deben digitar, según la necesidad, en las casillas Restar o Sumar ; con el fin de sumarlos o restarlos a una fecha conocida la cual se debe digitar en la casilla Fecha.

Calculadora de Fechas

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior: 12/jun /2015 Restar Fecha: 12/jun /2015 Sumar Fecha Posterior: 12/jun /2015

Diferencia entre Fechas

Fecha Inicial: 12/jun /2015 Días: Fecha Final: 12/jun /2015

Cálculo de Parto

Fecha Servicio: 12/jun /2015 Días de Gestación: 114 Parto Esperado: 12/jun /2015

Cálculo de Servicio

Fecha de Parto: 12/jun /2015 Días de Gestación: 114 Cálculo Servicio: 12/jun /2015

Calcular

Ejemplo


En una finca (rancho) se maneja una rotación de potreros de 45 días y el día 1 de Agosto del año 2014 se quiere conocer la fecha en la cual se deben sacar los animales del potrero al que están entrando.

1 .Se debe digitar la fecha conocida

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior: 12/jun /2015 Restar Fecha: 01/ago/2014 Sumar Fecha Posterior: 12/jun /2015

2. Luego se deben digitar los días conocidos que se quieren sumar o restar, en este caso se van a sumar los 45 días de la rotación. Posteriormente digite Calcular y observe el resultado en la casilla Fecha Posterior o Fecha anterior según la necesidad. En este ejemplo se necesita la fecha posterior como se observa el cuadro.




Calculadora de Fechas

Calcular

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior	Restar	Fecha	Sumar	Fecha Posterior
01/jun /2014	☐	01/ago/2014	☒ 45	01/ago/2014




Calcular

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior	Restar	Fecha	Sumar	Fecha Posterior
01/jun /2014	☐	01/ago/2014	45	15/sep/2014

Diferencia entre Fechas

Esta opción permite calcular el número de días existente entre dos fechas conocidas.



Diferencia entre Fechas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
12/jun /2015	0	12/jun /2015

1. Se deben digitar los espacios de Fecha inicial y Fecha final existentes en el recuadro y hacer click en Calcular.

Calcular

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior	Restar	Fecha	Sumar	Fecha Posterior
01/ene/2012		01/ago/2012	45	15/sep/2012

Diferencia entre Fechas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
25/may/2009	0	30/ene/2011

Calcular

Restar y Sumar a Fechas

Fecha Anterior	Restar	Fecha	Sumar	Fecha Posterior
01/ene/2012		01/ago/2012	45	15/sep/2012

Diferencia entre Fechas

Fecha Inicial	Días	Fecha Final
25/may/2009	615	30/ene/2011

Cálculo de Parto:

Esta opción permite calcular rápidamente la fecha de parto esperado partiendo de la Fecha de Servicio y de los Días de Gestación (114).

Cálculo de Parto

Fecha Servicio	Días de Gestación	Parto Esperado
01/jun/2014	114	06/jul/2015

Posteriormente se debe hacer click en calcular y observar la casilla Parto Esperado.

Cálculo de Parto

Fecha Servicio	Días de Gestación	Parto Esperado
01/jun/2014	114	23/sep/2014

Cálculo de Servicio:

Esta opción permite calcular la fecha en que la hembra fue servida, partiendo del conocimiento de los Días de Gestación (114) y de la Fecha del Parto. Esta información se debe digitar en la casilla correspondiente.

Cálculo de Servicio

Fecha de Parto	Días de Gestación	Cálculo Servicio
06/ene/2014	114	14/mar/2015

Cálculo de Servicio


Fecha de Parto	Días de Gestación	Cálculo Servicio
06/ene/2014	114	14/sep/2013

4. ANOTACIONES






Permite ingresar a un recuadro en el cual se podrán crear carpetas con los temas particulares y subjetivos que se desee tener respecto a la finca (rancho).

1. Esto será posible ubicando el cursor en cualquier espacio del recuadro y haciendo click derecho.




2. Una vez hecho esto, inmediatamente aparecerá la opción “Adicionar Tema”.
3. Seguido a esto se podrá digitar el nombre de la carpeta, finalizando con un click en “Aceptar”.







4. Se debe ubicar el cursor sobre la carpeta creada y hacer clic derecho para acceder a las opciones “Eliminar tema” o “Adicionar Anotación”.




5. Al seleccionar la opción Adicionar tema aparecerá la siguiente ventana, donde se debe digitar el título de la anotación que se va a realizar.





6. Se debe hacer doble click en el título de la anotación para poder ingresar y digitar la anotación.



7. Después de realizada la anotación, se debe emplear la parte superior de la hoja de escritura donde se encuentran las opciones “Salvar”, “Imprimir” o “Fuente” estas se pueden emplear según la necesidad.



-
8. Recuerde siempre al terminar de hacer sus anotaciones oprimir la opción “Salvar” con el fin de no perder ese registro y se pueda ver encada consulta futura.

5. CONFIGURACIÓN

www.suinoweb.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596

1. Parámetros

Parámetros generales

Categorías Valorización Suplementación Preventiva Otros Índices PUC Inventario Productividad Identificaciónes

	Nombre	Edad Límite (Meses)
Hembra Lactante	Hemb-Lac.	1
Macho Lactante	Macho-Lac.	1
Hembra Crecimiento I	Hemb-Crecim.I	6
Macho Crecimiento I	Macho-Crecim.I	6
Hembra Crecimiento II	Hemb-Crecim.II	10
Macho Crecimiento II	Macho-Crecim.II	10
Nulípara	Nulípara.	
Macho Ceba	MachoCeba	
Cerda	Cerda	
Reproductor	Semental	

Aceptar


Parámetros generales

Suplementación Preventiva Otros Índices PUC Inventario Productividad Identificaciónes Títulos Puertos


	Nombre	Edad Límite (Meses)
Hembra Lactante	Hemb-Lac.	1
Macho Lactante	Macho-Lac.	1
Hembra Crecimiento I	Hemb-Crecim.I	6
Macho Crecimiento I	Macho-Crecim.I	6
Hembra Crecimiento II	Hemb-Crecim.II	10
Macho Crecimiento II	Macho-Crecim.II	10
Nulípara	Nulípara.	
Macho Ceba	MachoCeba	
Cerda	Cerda	
Reproductor	Semental	

Aceptar


Ajustar Listado



Mediante esta opción se configura el número de filas que se necesita tenga las hojas de los listados para que la impresora corte adecuadamente los títulos.



Licencia



En este punto el usuario envía mediante www.tauruswebs.com, opción licenciamiento, el código de verificación con la información adicional solicitada, en soporte internacional de SuinoWebs se validan los datos y a vuelta de correo se envía el número de autorización, este se digita en el programa y se aplica registrar para que se licencia, inmediatamente debe generarse un cuadro que indica que su computador ha sido licenciado.

Registro de la aplicación

LICENCIA "E-PREMIUM" DE SUINOWEBS

Comuníquese con SadeP Ltda. y a partir del Código de verificación le será asignado el Número de autorización que le permitirá utilizar el programa.

Código de verificación: **VSu2015-572-EE0-987** Info...


Número de autorización
XXXX-XXXXXXXXXXXX

Registrar Cancelar


Comuníquese con Nosotros:

Pagina Web: www.suinowebs.com
e-mail: contactenos@suinowebs.com
Cel: (57) 310 8623325, (57) 3104781596, (57)3104781593
Teléfono (57) (1) 6134593.
Calle 137 A No 72-20 Cas 50
Bogotá, Colombia, Suramérica

4. OPCIONES DE PANTALLA



Usted puede escoger entre dos tipos de pantalla para poder utilizar adecuadamente el programa, siendo este lo mejor visible posible. Si usa un dispositivo electrónico como Tablet puede seleccionar la opción Tablet para que se adecue el programa a la pantalla de su equipo.





**Si Usted Necesita de Nuestra Ayuda en Línea Recuerde que puede
Ingresar a Nuestro Servicio en la página en Internet:
www.suinoswebs.com**

www.suinowebs.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596



www.suinowebs.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596



www.suinowebs.com

Nit: 830032055-3

Cel: (57)- 3108623325 - 3104781596